


*Tuto pour la pose d'une
fermeture éclair femme
(ouverture à droite)*

Avant tout chose, il est recommandé d'entoiler les pieces avant gauche et avant droite avec une petite bande de thermocollant, sur l'envers du tissu (voir photo 3)

1. Prise de mesure pour positionner la fermeture éclair : sur chacune des pieces "avant", tracer un trait parrallèle au bord du tissu et jusqu'à la fourche. Un deuxième trait est tracé à 1 cm du premier (marge de couture) et un troisième à 0,5 cm du deuxième (surpiqure)

Sur la pièce avant gauche, couper le long du premier trait (photo 3).

2. Sur la pièce avant droite plier le tissu le long du 2ème trait.




3

3. Exemple de la pièce avant gauche avec tissu replié

4. Plier en deux la sous-patte de fermeture éclair envers sur envers (exemple de positionnement de la sous-patte).

Entoilage avec thermocollant



4



5

5. Positionner la fermeture éclair le long de la pièce avant droite de façon à ce que la fermeture éclair soit alignée sur le bord plié du tissu (endroit de la fermeture éclair contre envers du tissu replié) : la fermeture éclair est totalement recouverte par le tissu.



6

6. Dessiner un arrondi : c'est la couture visible sur l'avant du pantalon.



7

7. Piquer le tissu et la fermeture éclair ensemble jusqu'à l'arrondi inclus.

8. Piquer la deuxième partie de la fermeture éclair sur le bord de la sous-patte

Surpiqûre visible sur l'avant (l'arrondi est hors de la photo)



8

Fixation de la fermeture sur la sous-patte



9


9. Vue sur l'envers une fois la sous-patte assemblée

10. Remettre les pièces sur l'endroit.

Fermer la fermeture éclair, épingler le pantalon avec la sous-patte et surpiquer le long de la fermeture au plus près des dents (avec un pied spécial fermeture éclair) pour fixer la sous-patte au pantalon.



10



11

11. Sur l'envers, piquer les renforts pour fixer le bas de la sous-patte au pantalon.

Renforts



C'est fini !